

Manual Instalação: Zoiper (Softphone)





Passo2: Em seguida inicie ele.

Passo1: Baixe o Zoiper Lite



Clique em "Agree & Continue

www.bradial.com.brcontato@bradial.com.br



Passo3:

Após Aceitar, informar o **numero do RAMAL**, o seu SERVIDOR e a PORTA, em seguida a senha. Ex.: RAMAL@EMPRESA.bradial.com.br:14395

Como a imagem abaixo:

🗳 🛞 🗐 🖌	🖇 🛈 ^{4G} 🖌 💼 10:05	
Account setup		
Username @ PBX/VoIP pr	rovider	
RAMAL@EMPRESA.b	radial.com.br:14395	
Password		
	Ø	
For example K23Rdw32		
Create an account		
1 - (о п	

Clique em CREATE NA ACCOUNT

Passo4:

Após isso confirmar o **nome** e a **porta** do SERVIDOR do PABX Contratado.

Ex.: EMPRESA.bradial.com.br:14395

Como a imagem abaixo:

🔤 🛞 🖻 📂 🛛 🖹 🛈 ⁴ 🖌 💼 10:06
Account setup
Fill in your hostname and select your provider from the list
EMPRESA.bradial.com.br:14395
This could be called 'Domain', 'SIP Server', 'Registrar' or 'SIP Proxy'. For example 'sip.example.com' or '123.21.123.32:5060'.
Or you can just search for the name of your provider. May be we know the settings.
Next

Clique em NEXT



(19) 3909-9662 ∰ www.bradial.com.br ⊠ contato@bradial.com.br

Zoiper (Softphone)

Passo5:

Clique no Botão "Use anyway"

Como a imagem abaixo:



Passo6:

Clique no Botão "Skip"

Como a imagem abaixo:





Passo7:

Clique no Botão "SIP UDP" e em seguida Finish

Como a imagem abaixo:

🕓 🖂 🛞 画 🎽	🗚 🛈 ^{4G} 📶 📋 10:07
Account setup	
Please choose between the following configurations	
	Not found
	Not found
SIP UDP	Found
	Not found
	Finish

Passo8:

Pronto, seu ramal já esta configurado.

Como a imagem abaixo:



A Bradial agrade a preferência e está à disposição para quaisquer dúvidas.

Elieder Souza

www.bradial.com.brcontato@bradial.com.br

Rua Leila Diniz, 395, SALA 05 Jd. Amanda Hortolândia / SP